
Cara Share koneksi internet menggunakan Speedy

Posted by peradilan - 2008/11/21 14:58

Di kantor saya ada koneksi speedy, kabel UTP dan HUB juga ada tersedia. Tolong dibantu gimana caranya untuk share koneksi internet ke komputer lain.

=====

Re:Cara Share koneksi internet menggunakan Speedy

Posted by KAMPRET - 2008/12/03 21:40

OK DEH NIMBRUNG MAS...

kalo mau sharing speedy ...buat aja satu server / komputer dengan 2 LAN card

LC 1 : 192.168.0.1/24

LC 2 : 192.168.1.1/24

LC 1 sambungkan ke modem speedy and LC 2 ke hub

IP address router : 192.168.1.1

Data komp 1:

IP Address: 192.168.1.2

subnet mask : 255.255.255.0

default gateway : 192.168.1.1

Preferred DNS Server dan ALternate DNS server diisi sesuai yg didapat dari telkom

Data komp 2:

IP Address: 192.168.1.3

subnet mask : 255.255.255.0

default gateway : 192.168.1.1

Preferred DNS Server dan ALternate DNS server diisi sesuai yg didapat dari telkom

kalo menggunakan XP biasanya set dulu sebagai router ato kalo gak yah pake mikrotik.

ok semoga membantu.....

=====

Re:Cara Share koneksi internet menggunakan Speedy

Posted by yudiarbi - 2009/01/05 19:26

kalo saya sih mas gak usah pake 2 lan card cukup 1 aja, tp kabel utp dari speedy di sambung ke no 1 atao terakhir pada hub, trus disetting deh ipnya, bisa automatic, jd setiap komputer ipnya server yg nentuin ato manual, dmn ip address hrs ip modem(lihat manual modem adslnya mas u lihat ipnya) yg dipake(misal ip modem:192.168.1.1) nah ip address 192.168.1.xxx dns hrs 255.255.255.0 dan gatewaynya ip modem tersebut(192.168.1.1), oya tambahan dns server bisa smlyn isi dengan dns dari telkom terdekat ato dikosongi aja.....moga membantu ya mas

=====

Re:Cara Share koneksi internet menggunakan Speedy

Posted by KAMPRET - 2009/01/16 03:56

YA BISA juga gitu...kalo ada yang gak tau DNS nya aku kasih aja 208.067.222.222 dan secondari dnsnya 208.067.220.220.....ok moga membatu thanks mas yudi

=====